1 Python如何安裝套件?

2 用 pip

2.0.1 安裝套件

於命令列模式下輸入下列指令:

pip install [套件名稱]
pip install [套件名稱]==版本
pip install -U [套件名稱]

2.0.2 移除套件

pip uninstall [套件名稱]

2.0.3 列出所有已安裝的套件

pip list

2.0.4 產生所有已安裝的套件的文件格式(有版本資訊)

pip freeze

pip freeze > requirement.txt

3 用 conda

3.0.1 安裝套件

於命令列模式下輸入下列指令:

conda install [套件名稱]

conda update scipy

3.0.2 列出所有已安裝的套件

conda list

3.0.3 移除套件

conda uninstall [套件名稱]

3.0.4 更新套件

更新某個套件

conda update scipy

更新conda 為最新版

conda update conda

更新整個Anaconda

conda update anaconda

4 用 easy_install

4.0.1 安裝套件

於命令列模式下輸入下列指令:

easy_install [套件名稱]

也可以指定一個網路連結來安裝:

easy install http://example.com/virtualenv.egg (http://example.com/virtualenv.egg (http://example.com/virtualenv.egg (http://example.com/virtualenv.egg)

4.0.2 移除套件

easy_install -m virtualenv

5 PyPI - the Python Package Index

The Python Package Index is a repository of software for the Python programming language. There are currently 70191 packages here.

https://pypi.python.org/pypi (https://pypi.python.org/pypi)

In []: